## Einrichtung eines Zugangs mit einer HBCI-Chipkarte bei einer Sparkasse

Schritt 1: Rufen Sie in Bank X den Menüpunkt Ablage/Neue Kontenmappe auf. Es erscheint dieser Dialog:

Konton	nappen-Assistent
Willkommen bei Bank	< X!
Sie haben Bank X zum ers eine neue Kontenmappe a bei der Einrichtung einer I	ten Mal gestartet oder möchten Inlegen. Dieser Assistent hilft Ihnen Kontenmappe.

Klicken Sie auf "Weiter".

Es erscheint folgender Dialog, in dem Sie "Eine neue Kontenmappe und einen HBCI-Zugang auswählen.



Es erscheint folgender Hinweis:

Kontomappen-Assistent		
Kontenmappe wurde er	zeugt	
Ihre Kontenmappe wurde erzeu persönlichen Einstellungen vor Kontenmappeneinstellungen")	ıgt. Nehmen Sie jetzt noch Ihre (Menü "Bearbeiten/ bzw. legen Sie ein Konto an.	
Wenn Sie die Option mit HBCI- Anschluß der HBCI-Assistent g	Zugang gewählt haben, wird im estartet.	
_		
bbrechen	Zurück	

Klicken Sie auf "OK". Danach erscheint dieser Hinweis:

Willkommen zum HBC	I-Assistenten
Dieser Assistent hilft Ihnen Kontos in Bank X. Sie könn (auch iTAN), Sicherheitsme einrichten.	bei der Einrichtung eines HBCI- en hier HBCI-Konten mit PIN/TAN dium und DDV-Chipkarten

Geben Sie die Bankleitzahl Ihrer Bank ein.

BLZ: 67250020	ankleitzahl Ihrei	r Bank ein:

Klicken Sie auf "Weiter". Stellen Sie "HBCI mit Chipkarte" ein.

Wäl	nlen Sie die Art des HBCI-Kontos aus:
C	HBCI mit PIN/TAN
	Wenn Sie PIN/TAN basiertes HBCI verwenden, benötigen Sie eine TAN-Liste. Bei einigen Banken müssen Sie beim ersten Login auch eine neue PIN vergeben.
C	HBCI mit Diskette/CD bzw. Sicherheitsmedium Wenn Sie für dieses Geldinstitut das erste Konto einrichten, dann Sie müssen noch einen öffentlichen Schlüssel generieren. Halten Sie dazu den Ini-Brief Ihrer Bank und das Sicherheitsmedium bereit.
•	HBCI mit Chipkarte
	Bitte halten Sie Ihre Chipkarte für dieses Konto und die PIN dafür bereit.
0	/orgaben des Assistenten ignorieren

Stellen Sie "Klasse 2: PIN direkt am Leser eingeben (empfohlen) ein.



Sollte kein Kartenleser angezeigt werden, stellen Sie sicher, dass Sie einen geeigneten Leser verwenden und den aktuellen Treiber installiert haben. Der Leser sollte direkt am Rechner angeschlossen sein und nicht an der Tastatur oder einem USB-Hub. Sollte es im Verlaufe der Einrichtung zu einem Fehler bei der PIN-Eingabe kommen, lohnt sich auch ein Versuch, hier "Klasse 1: PIN am Rechner eingeben" einzustellen und dann die PIN nicht am Lesergerät, sondern auf der Tastatur des Rechners einzugeben. Weitere Hinweise zu Probleme mit Kartenlesern finden Sie am Ende des Dokument.



Klicken Sie auf "Weiter".

Geben Sie die PIN für die Chipkarte ein. Diese sollten Sie in einem separaten Schreiben von der Bank erhalten haben.

Es erscheint eine Liste der auf der Karte vorhandenen Bankverbindungen.

Nan	ne	BLZ	Benutzerker	nung
нвс	LI-Karte	. 672500	20	
Wäh Kont ausv gesc ände	len Sie bit to verwen vählen, da hrieben.	tte die Bar den möch ann wird e Sie könner	ikverbindung au ten. Wenn Sie k ine neue Verbir n bestehende V	us, die Sie für das eine Verbindung ndung auf ihre Kar erbindungen auch

Klicken Sie die Verbindung an.

Marine	BLZ	Benutzerkennung
HBCI-Kart	e 672500	20
	Line II B	
Konto verv	oitte die Ban venden möch	ten. Wenn Sie keine Verbindung
	dann wird e	ine neue Verbindung auf ihre Kart
auswählen,		
auswählen, geschriebe	n. Sie könner	n bestehende Verbindungen auch

Es wird die HBCI-Version angezeigt.

non aus.
Ihre Bank unterstützt, verwenden e falsche Version auswählen, kann een.

Es sollte 2.20 angezeigt werden. Das ist korrekt, klicken Sie auf "Weiter".

Es wird die URL des Bankrechners der Bank angezeigt. Überprüfen Sie diese.

	1025 hurs bhai da
UKL:	1035.bw.s-nbci.de
Wenn Ba ändern, nicht kor	nk X Ihnen oben eine URL vorschlägt, sollten Sie diese nur wenn Sie sicher sind, dass die von Bank X vorgeschlagene URL rrekt ist.
URLs für "https://	HBCI PIN/TAN müssen die Form "https://" haben. Also z.B. www.meinebank.de/hbci/PinTanServlet".
URLs für Form "aa "hbci.me	HBCI mit Sicherheitsmedium (CD oder Chipkarte) haben die ubb.cc", ohne "https:" vorneweg. Also z.B. einebank.de". Alternativ kann die Adresse in diesem Fall auch als
numeris	che IP-Adresse angegeben werden, also z.B. "192.20.23.10".

Geben Sie Ihre Benutzerkennung ein:

Bitte geben Sie inre	Benutzerkennung und Kunden-ID ein:
Benutzerkennung:	04 65
Die Benutzerkennung wi mitgeteilt.	rd Ihnen von Ihrer Bank meist im Ini-Brief
Kunden-ID:	
Die Kunden-ID kann zus verwendet werden. Wenr haben, so lassen Sie dies	ätzlich zum Login und PIN von Ihrer Bank 1 Sie von Ihrer Bank keine Kunden-ID erhalten ses Feld leer.
Wenn Sie nicht wissen, w das Feld auch leer. Oftm	vas Sie hier eintragen müssen, dann lassen Sie als wird die Kunden-ID nicht benötigt.

Klicken Sie auf "Weiter".

Es erscheint ein Dialog mit der HBCI-Bankleitzahl. Diese sollte stimmen.

BLZ:	67250020
Normale ändern. einer be: Geldinsti	rweise mussen Sie die oben eingeträgene BLZ Ihrer Bank nicht Einige Banken verlangen beim HBCI-Banking jedoch die Angabe sonderen BLZ. Bitte erfragen Sie diese Information bei Ihrem itut.

Klicken Sie auf "OK".

Da Sie eine Benutzerkennung eingegeben haben, die noch nicht auf der Karte vorhanden war, erscheint dieser Hinweis:



Klicken Sie auf "Überschreiben".

Danach werden Sie aufgefordert, Ihre PIN einzugeben.

 PIN e	ingeben
Bitte geben Sie je Verbleibende Rest	tzt die PIN am Kartenleser ein! zeit: 10s

Sollten beim Schreiben auf die Karte Fehlermeldungen auftauchen, versuchen Sie den ganzen Vorgang noch einmal mit der Einstellung "Klasse 1: PIN am Rechner eingeben".

Wenn alles geklappt hat, erscheint eine Liste aller Konten, die bei der Bank unter der eingegebenen Benutzerkennung hinterlegt sind:

nöchten	. Wenn	es sich um ein D	0epot-Konto ha	ndelt, markieren Sie die
intsprec	nende (	Option:		
Erzeugen	Depot	Name	Kontonummer	Unterkontomerkmal
$\checkmark$		Zukunftskonte	100	
$\checkmark$		Zukunftskonte	100 92 3	
		PG Photovolta	100 9 3	
		Weiterleitungs	614 2 9	
		Baukredit	616	

Setzen Sie bei jedem Konto, das Sie in der Kontenmappe anlegen wollen, einen Haken in der Spalte "Erzeugen" und in der Spalte "Depot" nur dann einen Haken, wenn es sich bei dem Konto wirklich um ein Aktiendepot handelt.

## Wenn es Probleme mit einem Kartenleser der Firma Reiner SCT gibt

Es könnte sein, dass es sich um einen zu alten Kartenleser handelt, der von den neuen Treibern von Reiner SCT nicht mehr unterstützt wird.

Rufen Sie hierzu mal im Apfel-Menü "Über diesen Mac" auf und dort "Weitere Informationen". Dann klicken Sie auf "Systembericht".

Schauen Sie bei USB nach, was als Produkt-ID angezeigt wird.

Hardware	USB-Gerätebaum				
ATA	▼ USB-Bus				
Audio (Integriert)	Apple Internal Keyboard/Tr	ackpad			
Bluetooth	IR-Empfänger				
Brennen von Medien	▼ USB-Bus				
Diagnose	cyberJack e-com(a)				
Drucker	<b>BRCM2046</b> Hub	BRCM2046 Hub			
Ethernet-Karten	Bluetooth-USB-Host-Controller				
Fibre-Channel	▼ USB-Hochgeschwindigkeits-Bus				
FireWire	Integrierte iSight-Kamera				
Grafik/Monitore	USB-Hochgeschwindigkeits-Bus				
Hardware-RAID					
Kartenleser	cyberJack e-com(a):				
PCI-Karten					
Parallel-SCSI	Produkt-ID:	0x0400			
SAS	Hersteller-ID:	0x0c4b			
Serial-ATA	Seriennummer:	8188117463			
Speicher	Geschwindigkeit:	Bis zu 12 MBit/s			
Stromversorgung	Hersteller:	Reiner-SCT			
Thunderbolt	Standort-ID:	0x06200000 / 3			
USB	Erforderliche Stromstärke (mA):	96			
Netzwerk	enorgemene Stromstarke (mry.				

Wenn dort ein kleinerer Wert als 0x0400 erscheint, dann ist der Kartenleser zu alt. Wenn Sie Zugriff auf einen Windows-Rechner haben, können Sie noch versuchen, die Firmware zu aktualisieren.

http://www.reiner-sct.com/content/view/158

Wenn das nicht geht, können Sie auch noch die alten Kartentreiber verwenden (NICHT die TIGER-Version des Installers verwenden):

http://support.reiner-sct.de/downloads/MAC/CyberJack%20Installer%203.4.4b1.dmg